


1. การดูค่า Mac address สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์


1.1 ระบบปฏิบัติการ Window XP สามารถดูได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1

Step1 เปิด Switch Wi-Fi > คลิกที่ปุ่ม start แล้วเลือก Run > จะปรากฏหน้าต่าง Run > พิมพ์ cmd ในช่อง Open > คลิกปุ่ม OK



Step2 จะปรากฏหน้าต่าง Command prompt > พิมพ์คำสั่ง ipconfig /all > Enter



Step3 จะปรากฏหน้าต่างต่าง Command prompt สังกัดข้อมูลดังนี้

1. ดูที่หัวข้อ Ethernet adapter Wireless Network Connection :
2. Description ต้องเป็นชื่อยี่ห้อ , รุ่นของอุปกรณ์ Wi-Fi ในตัวอย่างเป็นยี่ห้อ Intel

(R) / รุ่น WiFi Link 5100 AGN

3. Physical Address จะมีเลขทั้งหมด 12 ตัว คือ AA-22-FF-FF-11-FC (ในตัวอย่างเป็นค่าสมมุติ)


*** นำค่า Mac address ของท่านมาลงทะเบียนที่เว็บไซต์ [ลงทะเบียน Mac Address](#)

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

Ethernet adapter Wireless Network Connection: 1
-----
Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
Physical Address. . . . . : AA-22-FF-FF-11-FC
Dhcp Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . : 172.27.9.179
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 172.27.9.1
DHCP Server . . . . . : 172.27.9.1
DNS Servers . . . . . : 202.44.135.10
                          202.44.135.9
Lease Obtained. . . . . : Sunday, June 17, 2012 6:54:07
Lease Expires . . . . . : Sunday, June 17, 2012 8:54:07
```

วิธีที่ 2

Step1 คลิก Mouse ขวาที่ Icon Wireless Lan จาก Task Bar > คลิกเลือก Status



Step2 จะปรากฏหน้าต่าง Wireless Network Connection Status > คลิก Support > แสดงหน้าต่าง Network Connection Details:

ที่หัวข้อ Physical Address จะแสดงค่าของ Mac Address 12 ตัว ซึ่งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข ดังรูป

